

4 ALTURA DO PRIMEIRO PASTEJO

O primeiro pastejo deve ser leve, com pouca remoção de forragem (em torno de 50%) para estimular o perfilhamento.



Foto: HPQ

Forrageira	Altura do 1º pastejo
Mombaça	70 - 80 cm
Tanzânia	55 - 65 cm
Massai	40 - 50 cm
Xaraés	30 - 40 cm
Marandu	30 - 40 cm
Piatã	30 - 40 cm
Decumbens	20 - 30 cm
Humidicola	10 - 20 cm



Accesse o site:
www.cnpqg.embrapa.br



informações:

Avenida Rádio Maia, 830 - Vila Popular
CEP: 79106-550 Campo Grande, MS
Fone: (67) 3368-2000
e-mail: sac@cnpqg.embrapa.br



Mais assuntos:

- Formação de Pastagens.

Accesse:

www.cnpqg.embrapa.br/fazendocerto



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

Texto: Haroldo Fries de Queiroz, José Alexandre Aguiar da Costa - Foto da capa: Josimar Lima - Projeto Gráfico: Paulo Paes, Davylin Augusto - Tiragem: 2.000 exemplares - maio de 2012

FAZENDO CERTO!



USO DA RÉGUA DE MANEJO



Gado de Corte

FAZENDO CERTO!

3 PASTEJO ROTACIONADO

Nos piquetes sob pastejo rotacionado a régua de manejo indica o momento de entrada aos animais na pastagem e o momento de retirá-los todos.

A taxa de lotação mais adequada será aquela que permitir o consumo de toda a forragem entre a **ALTURA DE ENTRADA** e a **ALTURA DE SAÍDA** num período de 1 a 7 dias.

Pastagem	Altura	
	entrada	saída
capim-mombaça	MO 90 cm	40 cm
capim-tanzânia	TA 70 cm	35 cm
capim-massai	MS 55 cm	25 cm



Capim-mombaça na altura de entrada dos animais na pastagem.

Foto: HPQ

FAZENDO CERTO!

2 PASTEJO CONTÍNUO

Nos piquetes sob pastejo contínuo a régua de manejo indica o momento de aumentar ou reduzir a lotação do pasto.

Quando o capim atinge a altura **MÁXIMA** é hora aumentar o número de animais no piquete.

Quando chega na altura **MÍNIMA** deve-se reduzir o número de animais no pasto, ou deixá-lo em descanso.

A taxa de lotação mais adequada será aquela que manter a pastagem numa altura intermediária entre a máxima e a mínima.

Pastagem	Altura	
	máxima	mínima
capim-xaraés	XR 45 cm	20 cm
capim-marandu	MR 35 cm	20 cm
capim-piatã	PI 35 cm	20 cm
braquiária decumbens	DC 30 cm	15 cm
braquiária humidicola	HM 20 cm	10 cm



Capim-piatã próximo da altura máxima de manejo da pastagem.

Foto: HPO

FAZENDO CERTO!

1 MANEJO DA PASTAGEM

A principal preocupação do manejo da pastagem consiste em determinar o momento certo de entrada e de saída dos animais nos pastos.

Outro elemento importante do manejo é a quantidade de animais a ser posta no piquete (lotação, UA/ha) para evitar o superpastejo (levando ao pasto rapados) ou subpastejo (sobra de pasto).

Para garantir a produtividade das pastagens ao longo dos anos é necessário aplicar a adubação anual de manutenção.



A régua de manejo indicando o momento de saída numa pastagem de mombaça.

Foto: Erno Suhre